Becky! Inertnet Mail

メールアカウント設定方法の手引き

【Becky】メールアカウント設定の手引き 2024.01



	[メールアカウントの追加 の画面が表示されます。 赤枠内の項目を入力して、右下の[OK]をクリックします。				
	メールアカウントの追加 ×				
3	メールボックスの通称(※) お仕事メール 名前(N): メールアドレス(A): @example.com 受信ブロトコル(P): POP3 「受信ブロトコル(P): POP3 「受信ブロトコル(P): POP3]です。 プロバイダによってはサーバー上にメールを置くIMAP4をサポートしている場合があります。 OK キャンセル				
3 次の内容を確認しながら入力ください。 アカウントが追加されたら、送受信のテストを行ってください。 (お仕事メールの設定 メールボックス名(2): お仕事メール ※日本 アントボス 受信 [評価 ④人情報 ④人情報 ⑤(1): ③(1): ③(1): ④(1): ④(1): ●(1					
	ここに入力された名前は、メールアドレスと対になって、あなたが送信するメールの差出人欄(From:)に設 定されます。				
	プロファイル(<u>B</u>): (標準) ✓ 新規(<u>W</u>) 前除(<u>D</u>) 取込(<u>Y</u>) グローパルプロファイル(<u>G</u>) OK キャンセル ヘルプ				

	記	入	内	容	
--	---	---	---	---	--

受信プロトコル	POP3
名前	メール送付時に相手側に表示される名前
メールアドレス	「アカウントー覧」を確認して入力
POP サーバー	「eOmail.ssl-link.jp」の形で指定されている サーバー名を記入
POP3S	チェックを入れる
SMTP サーバー	「eOmail.ssl-link.jp」の形で指定されている サーバー名を記入
SMTPS のみ	チェックを入れる
ユーザーID	「アカウントー覧」の「アカウント名」を入 カ
パスワード	「アカウントー覧」の「パスワード」を入力
認証方式	標準
受信メールをサ ーバーに残す	任意 ※複数の PC で同じアドレスを使用する 場合などは必ずチェックを入れてください。

※「ホスト名」の欄について。メール等で「e2mail.ssl-link.jp」や

「e5mail.ssl-link.jp」などの指定されている英数字を入力してください。

下記を参考に、各項目を入力していきましょう。



最後にアカウントが追加されているかを確認し、

送受信テストを行ってください。